Строй Инвест Проект
КОРПОРАЦИЯ

# Требования к установке

2017г

# Оглавление

1 Назначение программы ..... 3

2 Системные требования ..... 3

3 Установка программного обеспечения ..... 4

# 1 Назначение программы

ПО «Парковки Навигатор» с графическим веб интерфейсом и многопользовательской средой выступает в роли центрального серверного программного обеспечения. Применение ПО «Парковки Навигатор» позволяет расширить функциональные возможности комплексов фото-видеофиксации (КФВФ) «Стрелка-360», объединить необходимое количество комплексов «Стрелка-360» в единую систему, организовать многопользовательскую работу и автоматическую передачу данных в смежные системы.

ПО обеспечивает:

- Централизованный мониторинг подвижных комплексов фиксации нарушений правил парковки;
- Отображение результатов фиксации в онлайн режиме;
- Ведение архива зафиксированных ТС;
- Настройка зон фиксации с учётом типа контролируемых событий;
- Авторизацию пользователей и разграничение прав доступа.

# 2 Системные требования

Рекомендуемые системные требования серверов приложений для установки программного обеспечения «Парковки Навигатор»:

- процессор с частотой не ниже 2.2 GHz и количеством ядер не менее 8;
- оперативная память от 16Гб;
- операционная система Windows Server 2012R2 Standard Edition;
- системный жесткий диск HDD 7200rpm (и выше) объемом не менее 240 Гб;
- сетевые интерфейсы: 1x1-10Gb.

Рекомендуемые системные требования серверов СУБД для установки программного обеспечения «Парковки Навигатор»:

- процессор с частотой не ниже 2.2 GHz и количеством ядер не менее 4;
- оперативная память от 8Гб;
- операционная система Linux (Ubuntu 14.04 LTS/16.04 LTS);
- системный жесткий диск HDD 7200rpm (и выше) объемом не менее 480 Гб;
- хранилище для базы данных объемом не менее 2000 Гб;
- сетевые интерфейсы: 1x1-10Gb.

Рекомендуемые системные требования серверов балансировщиков нагрузки для установки программного обеспечения «Парковки Навигатор»:

- процессор с частотой не ниже 2.2 GHz и количеством ядер не менее 2;
- оперативная память от 4Гб;
- операционная система Linux (Ubuntu 14.04 LTS/16.04 LTS);
- системный жесткий диск HDD 7200rpm (и выше) объемом не менее 100 Гб;
- сетевые интерфейсы: 2x1-10Gb.

# 3 Установка программного обеспечения

Для установки специализированного программного обеспечения «Парковки Навигатор» необходимо выполнить следующие шаги:

- установить и настроить сервер приложений;
- установить и настроить систему управления базами данных;
- установить и настроить сервер IIS;
- установить прокси-сервер;
- установить приложение на сервер приложений.

*ПРИМЕЧАНИЕ:*

*Операционные системы и вспомогательное программное обеспечение инсталлируются согласно соответствующих Инструкций по установке.*